

Producción: Plantillas de Texto por Riesgos y Coberturas y Plan de Coberturas

Plantilla por Plan de Coberturas

Al crear la cabecera de un Plan de Coberturas se puede crear una Plantilla con Variables de Reemplazo. Algunas de las variables permitidas en este caso son comunes a todos los tipos de seguro, mientras que otras son específicas para automotores, riesgos varios, etc.

Descripción de Rama: CLR_HOGAR2

Código de Plan Cobertura: 4

Descripción de Plan Cobertura: BASICA CON FRANQUICIA


Abreviatura de Plan Cobertura: BASICFRAN

Texto del Componente

| Variable | Valor |
|---------------------------------------|------------------|
| Nombre del Asegurado / Tomador | %basdafallnomb% |
| Radicación del Riesgo | %dafalldom% |
| Pais, Provincia y Localiad del Riesgo | %dafalldomrie% |
| Clase de Riesgo | %claseriesgo% |
| Artículo de Tarifa | %articulotarifa% |
| Suma Base Asegurada | %sumabase% |
| Avaluo | %avaluo% |
| Descripción del Riesgo | %descripcion% |

Para acceder a las variables de reemplazo se utiliza, al igual que en los casos anteriores, el icono que tiene la imagen de una lupa.

Cuando se emita una póliza con dicho plan de coberturas, el texto de la plantilla se cargará automáticamente en Emisión de Operaciones / Rama / Bien Asegurado / Textos y se reemplazarán las variables. El Texto se podrá modificar. También se puede visualizar en la consulta de operaciones, si la misma ya está emitida.



The screenshot shows a software interface with a 'Textos' tab selected. Below the tab, there is a table with the following data:

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| Empresa | SOL | Sucursal | CASA CENTRAL |
| ArtCod | CLR-HOGAR2 | Operación | 32 |
| Rama | CLR_HOGAR2 | Componente / Sec. | 1 1 -1 |
| Texto | (Seleccione Texto) | Modalidad | Cambios |

| | |
|--|---|
| Nombre del Asegurado / Tomador | CABAÑAS EL CHALTEN CUIT20313396259 |
| Radicación del Riesgo | CALLE 5 123 1 - (9001) EL CHALTEN - SCR - ARG |
| Pais, Provincia y Localiad del Riesgo | 9001 - EL CHALTEN - SANTA CRUZ - ARGENTINA |
| Clase de Riesgo | CASAS/DEPTOS PLANTA BAJA |
| Artículo de Tarifa | OCUPACION PERMANENTE |
| Suma Base Asegurada | 1000000.00 |
| Avaluo | 2500000.00 |
| Descripción del Riesgo | 5 Cabañas Planta Baja |

Plantilla por Riesgos y Coberturas de un Plan


Para cada Riesgo y Cobertura de un plan de Coberturas se pueden establecer plantillas de Texto con Formato que utilicen –de ser necesario- las siguientes variables de reemplazo.

| Variables de Reemplazo en Textos de Riesgo / Cobertura | |
|--|---|
| Símbolo | Descripción |
| %RamDes% | Nombre de la Rama |
| %RieDes% | Nombre del Riesgo |
| %CobDes% | Nombre de la Cobertura |
| %BasPorPri% | Pormilaje de Prima Anual |
| %BasSumAseg% | Suma Asegurada del Riesgo y Cobertura |
| %BasSumAsegAdic% | Suma Asegurada de los Adicionales vinculados |
| %BasPrimAnu% | Importe de Prima Anual |
| %PocoAllDes% | Descripción del Componente Asegurado |
| %BasDafAllNomb% | Nombre Completo del Asegurado / Tomador |
| %DafAllDom% | Domicilio de Radicación del Bien Asegurado |
| %DafAllDomRie% | Domicilio del Riesgo (País / Provincia / Localidad) |

La carga de la plantilla se realiza en Producción / Ramas / Planes de Coberturas / tab "Plan de Cobertura, Riesgos y Coberturas"; al agregar un Riesgo y Cobertura al Plan.

Aplica Ajuste Automático SI

Picture de Texto



| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Nombre del Riesgo | %RieDes% |
| Nombre de la Cobertura | %CobDes% |
| Pormilaje de Prima Anual | %BasPorPri% |
| Suma Asegurada del Riesgo y Cobertura | %BasSumAseg% |

Cambiar Verificar Cerrar Ayuda

Para ver las Variables de Reemplazo se utiliza el icono de la lupa, como en el resto de los casos.

Una vez configurada la plantilla, esta se puede cargar durante la Emisión de la Póliza en el tab "Riesgos y Coberturas" del Bien Asegurado. Para ello, se selecciona el icono que está marcado a continuación:

| General | | Sujetos Relacionados | | Adicionales | | Expedientes | | Riesgos y Coberturas | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Riesgo | Cobertura | | | Prem. Esp. Tar. | C |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RESPONSABILIDAD CIVIL | RC DAÑOS A COSAS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 3000 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RESPONSABILIDAD CIVIL | RC DAÑOS A TERCEROS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 3000 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EDIFICIO | INCENDIO CON FRANQUICIA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 150 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CONTENIDO | INCENDIO CON FRANQUICIA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 75 |

Dicho icono abrirá el Tab de textos de cada Riesgo y Cobertura y con el botón "Plantilla" se puede traer la el texto con formato que se cargó a nivel de Rama y modificarlo. Aquí se verán los valores que reemplazan a las variables de reemplazo.

Empresa SOL

ArtCod CLR-HOGAR2

Rama CLR_HOGAR2

Riesgo EDIFICIO

Texto

Sucursal CASA CENTRAL

Operación 32

Componente / Sec. 1 1

Cobertura INCENDIO CON FRANQUI

| Nombre del Riesgo | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nombre del Riesgo | EDIFICIO |
| Nombre de la Cobertura | |
| Nombre de la Cobertura | INCENDIO CON FRANQUICIA |
| Pormilaje de Prima Anual | |
| Pormilaje de Prima Anual | 1.500000 |
| Suma Asegurada del Riesgo y Cobertura | |
| Suma Asegurada del Riesgo y Cobertura | 150000.00 |